

[ampliar](#), [volumen](#), [centos](#)

## Ampliar volumen máquina virtual Centos

### Verificamos las particiones

```
fdisk -l
```

```
Disco /dev/sda: 8589 MB, 8589934592 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1044 cylinders
Unidades = cilindros de 16065 * 512 = 8225280 bytes
```

| Disposit. | Inicio | Comienzo | Fin  | Bloques  | Id | Sistema   |
|-----------|--------|----------|------|----------|----|-----------|
| /dev/sda1 | *      | 1        | 13   | 104391   | 83 | Linux     |
| /dev/sda2 |        | 14       | 1044 | 8281507+ | 8e | Linux LVM |

### Verificamos el VG (Volume Group)

```
vgdisplay
```

```
--- Volume group ---
VG Name                VolGroup00
System ID
Format                 lvm2
Metadata Areas         1
Metadata Sequence No   3
VG Access               read/write
VG Status               resizable
MAX LV                 0
Cur LV                 2
Open LV                 2
Max PV                 0
Cur PV                 1
Act PV                 1
VG Size                 7,88 GB
PE Size                 32,00 MB
Total PE                252
Alloc PE / Size        252 / 7,88 GB
Free PE / Size          0 / 0
VG UUID                 rfvS0m-bad6-GwcT-h0v0-jAdC-42T6-RX7zIC
```

Para ver los LV (volúmenes lógicos)

```
lvdisplay
```

```
--- Logical volume ---
LV Name                 /dev/VolGroup00/LogVol00
```

```

VG Name          VolGroup00
LV UUID          Mo4dfA-WSli-0gts-eRcJ-dk0u-qdsC-y1sfyM
LV Write Access  read/write
LV Status        available
# open           1
LV Size          7,38 GB
Current LE       236
Segments         1
Allocation       inherit
Read ahead sectors auto
- currently set to 256
Block device     253:0

```

--- Logical volume ---

```

LV Name          /dev/VolGroup00/LogVol01
VG Name          VolGroup00
LV UUID          fzybxa-26A8-SNwP-wjZx-GioR-6JBw-TnjFHL
LV Write Access  read/write
LV Status        available
# open           1
LV Size          512,00 MB
Current LE       16
Segments         1
Allocation       inherit
Read ahead sectors auto
- currently set to 256
Block device     253:1

```

Desde el Vcenter ampliamos el tamaño del disco virtual asignado a la MV



si existe un snapshot no permite cambiar el tamaño

Si hemos parado la MV la arrancamos para que detecte el nuevo tamaño, en caso contrario reescaneamos los dispositivos ISCSI

```
echo 1 > /sys/class/scsi_device/0\:0\:0\:0/device/rescan
```

Verificamos que se ve el nuevo tamaño

```
fdisk /dev/sda
```

si presionamos m no sale la siguiente ayuda

```

Orden (m para obtener ayuda): m
Orden  Acción
a  Conmuta el indicador de iniciable
b  Modifica la etiqueta de disco bsd
c  Conmuta el indicador de compatibilidad con DOS
d  Suprime una partición

```

```

l  Lista los tipos de particiones conocidos
m  Imprime este menú
n  Añade una nueva partición
o  Crea una nueva tabla de particiones DOS vacía
p  Imprime la tabla de particiones
q  Sale sin guardar los cambios
s  Crea una nueva etiqueta de disco Sun
t  Cambia el identificador de sistema de una partición
u  Cambia las unidades de visualización/entrada
v  Verifica la tabla de particiones
w  Escribe la tabla en el disco y sale
x  Funciones adicionales (sólo para usuarios avanzados)

```

En el menú presionamos **p** para ver el tamaño y las particiones

```

Disco /dev/sda: 107.3 GB, 107374182400 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 13054 cylinders
Unidades = cilindros de 16065 * 512 = 8225280 bytes

```

| Disposit. | Inicio | Comienzo | Fin  | Bloques  | Id | Sistema   |
|-----------|--------|----------|------|----------|----|-----------|
| /dev/sda1 | *      | 1        | 13   | 104391   | 83 | Linux     |
| /dev/sda2 |        | 14       | 1044 | 8281507+ | 8e | Linux LVM |

## Creamos la nueva partición

Ahora vamos a crear una nueva partición en el espacio libre:

en el menú del fdisk presionamos **n**

```

Command action
e extended
p primary partition (1-4)

```

Presionamos **p** de partición primaria y ponemos un número de partición **3**



el número de partición dependerá de las que ya estemos usando

Nos pedirá ahora el número del primer y último sector. Dejamos los valores que aparecen por defecto pulsando **INTRO** **t**

```

Command (m for help):

```

Pulsamos **t**

```

Partition number (1-4):

```

Ponemos el número de partición que habíamos elegido con anterioridad **3**

Hex code (type L to list codes):

Ponemos **8e**

Command (m for help):

Pulsamos los siguientes comandos **p** para ver la partición, **w** para guardar los cambios y **q** para quitar

## Ampliamos el volumen lógico

Ampliamos el volumen lógico

```
pvcreate /dev/sda3
```

<note > si da error Device /dev/sda3 not found (or ignored by filtering). ejecutar lo siguiente

```
partprobe -s
```

Ampliamos el volumen

```
vgextend -v VolGroup00 /dev/sda3
```

donde VolGroup00 es el nombre que tenía el volumen lógico y sda3 es la partición que creamos

ampliamos el volumen lógico

```
# lvextend /dev/VolGroup00/LogVol00 /dev/sda3
```

## Redimensionamos el sistema de ficheros

```
resize2fs /dev/mapper/VolGroup00-LogVol00
```

También se podría haber utilizado el livecd de Gparted para ampliar el tamaño como se indica en <http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=News&file=article&sid=606>

- <http://juancarlosmolinos.wordpress.com/2012/03/05/ampliacion-y-reduccion-de-volumenes-lvm-red-hat-6-y-centos-6/>
- <http://theducks.org/2009/11/expanding-lvm-on-boot-disk-under-vmware-3-5-without-rebooting/>
- <http://vicidi.wordpress.com/2012/03/13/resize-lvm-partition/>
- <http://www.syscover.com/servidores-linux/como-incrementar-el-espacio-de-un-volumen-logico-e-n-mi-cloud-server>
- <http://www.cmaj.es/2009/10/ampliar-el-tamano-de-un-disco-virtual-linux/>
- <http://www.syscover.com/servidores-linux/como-incrementar-el-espacio-de-un-volumen-logico-e-n-mi-cloud-server>

From:

<https://intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:

[https://intrusos.info/doku.php?id=linux:centos:ampliar\\_disco&rev=1370955633](https://intrusos.info/doku.php?id=linux:centos:ampliar_disco&rev=1370955633)

Last update: **2023/01/18 14:17**

