

[windows](#), [ampliar](#), [periodo](#), [tiempo](#), [reactivar](#), [prueba](#), [extender](#)

## Ampliar el tiempo de prueba de una Versión de Evaluación de Windows

Si estamos usando una imagen de evaluación de un Sistema operativo Microsoft y se nos ha acabado el periodo de prueba, podemos ampliarlo ejecutando en una consola cmd

```
slmgr.vbs /rearm
```

y posteriormente reiniciamos el equipo.

Si queremos información genérica sobre la licencia de un equipo

```
slmgr.vbs /dli
```

y si queremos información más detallada

```
slmgr.vbs /dlv
```

## Pasar una versión de evaluación a completa

Lo primero es averiguar que versión es la que estamos usando con `</sxh>DISM /online /Get-CurrentEdition</sxh>` Para saber a que versiones podemos pasar ejecutamos

```
DISM /online /Get-TargetEditions
```



Las versiones Server Core or Nano Server no se pueden convertir con este método y tampoco podemos hacerlo en un equipo con el rol de controlador de dominio.

El comando necesario para cambiar la versión de prueba a una completa

```
dism /online /set-edition:ServerStandard /productkey:WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY /accepteula
```



Con Windows Server 2016 y 2019 he tenido problemas para que me aceptara las licencias MAK originales, por ello he tenido que usar las licencias KMS genéricas para poder convertirlos

| Versión                        | Licencia                      |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Windows Server 2016 Datacenter | CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG |
| Windows Server 2016 Standard   | WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY |

| Versión                                                       | Licencia |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| Windows Server 2016 Essentials 1JCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B |          |

Windows Server 2019 Datacenter |WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG|

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Windows Server 2019 Standard      | N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C |
| Windows Server 2019 Essentials    | WVDHN-86M7X-466P6-VHXV7-YY726 |
| Windows 10 Enterprise LTSC 2019   | M7XTQ-FN8P6-TTKYV-9D4CC-J462D |
| Windows 10 Enterprise N LTSC 2019 | 92NFX-8DJQP-P6BBQ-THF9C-7CG2H |

To install a public KMS key on your computer or server, run this command: `slmgr /ipk xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx` You can specify the KMS server for activation manually: `slmgr /skms corp-kms-ws2019.woshub.com:1688` To activate your OS on the KMS server: `slmgr /ato` To check Windows activation status: `slmgr /dlv`

## Referencias

- <https://www.sysadmit.com/2016/11/windows-extender-periodo-de-prueba.html>
- <http://woshub.com/how-to-upgrade-windows-server-2016-evaluation-to-full-version/>
- <https://peterchirinos.wordpress.com/2014/06/13/windows-server-2012r2-evaluacion-convertir-y-actividad-a-licencia-completa/>

From:

<https://intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:

<https://intrusos.info/doku.php?id=windows:evaluacion&rev=1591622611>

Last update: **2023/01/18 14:00**

