

[Home Assistan](#), instalación

Home Assistan

Instalación

Para hacer pruebas he instalado un entorno virtual de python en mi equipo, siguiendo las instrucciones de <https://home-assistant.io/docs/installation/virtualenv/>

Instalamos las dependencias

```
sudo apt-get install python3-pip python3-dev  
sudo pip3 install --upgrade virtualenv
```

Creamos usuario y grupo

```
sudo adduser --system homeassistant  
sudo addgroup homeassistant
```

Si tienes planeado usar un controlador Z-Wave también necesitas añadir el usuario homeassistant al grupo dialout

```
sudo usermod -G dialout -a homeassistant
```

Creamos un directorio para la configuración

```
cd /srv  
sudo mkdir homeassistant  
sudo chown homeassistant:homeassistant homeassistant
```



La configuración se almacena **/home/homeassistant/.homeassistant**

Una vez instalado para ejecutar Home Assistant, tenemos que abrir una terminal y cambiar al usuario homeassistant creado en el proceso de instalación y activar el virtualenv

```
sudo su -s /bin/bash homeassistant  
cd /srv/homeassistant
```

```
python3 -m venv .  
source bin/activate
```

Instalamos Home Assistant

Lo primero es instalar una paquete necesario para la instalación

```
(homeassistant) homeassistant@bananapi:/srv/homeassistant $ python3 -m pip  
install wheel
```

y procedemos a instalar home assistant

```
(homeassistant) homeassistant@bananapi:/srv/homeassistant $ pip3 install  
homeassistant
```

Una vez instalado lo ejecutamos con el comando **hass**

```
(homeassistant) homeassistant@raspberrypi:/srv/homeassistant $ hass
```

Una vez ejecutado hass podremos acceder a la interfaz web desde http://ip_equipo:8123

Para iniciar homeassistant o lo ponemos como servicio, o siempre hay que validarse como usuario **homeassistant**



```
sudo su -s /bin/bash homeassistant
```

y activar el virtualenv

```
source /srv/homeassistant/bin/activate
```

para poder ejecutar el archivo **hass**



Si lo queremos que el Home Assistan arranque en el inicio de la máquina debemos de seguir los pasos detallados en <https://www.home-assistant.io/docs/autostart/systemd/>

Actualización del Home Assistant

Para actualizar HomeAssistant ejecutamos los siguientes pasos:

```
sudo su -s /bin/bash homeassistant  
source /srv/homeassistant/bin/activate  
pip3 install --upgrade homeassistant
```

Instalamos los Hassbian-Scripts

Los scripts los podemos descargar de <https://github.com/home-assistant/hassbian-scripts/releases>

Bajamos la última versión y la instalamos

```
wget
https://github.com/home-assistant/hassbian-scripts/releases/download/v0.9.0/
hassbian-scripts_0.9.0.deb
sudo dpkg -i hassbian-scripts_0.9.0.deb
```

Si da problemas de instalación por falta de dependencias ejecutamos



```
sudo apt-get -f install
```

para que instale todas las dependencias

Actualizar los hassbian-scripts

```
sudo hassbian-config upgrade hassbian-script
```

Actualizar Homeassistant

```
sudo hassbian-config upgrade homeassistant
```

Instalación de los plugins

Una vez que tenemos instalados los scripts, podemos instalar los plugins de Samba y de Mosquitto MQTT

Instalación de Samba

```
sudo hassbian-config install samba
```

Instalación de Mosquitto

```
sudo hassbian-config install mosquito
```

Para hacer una prueba

```
mosquitto_sub -d -u mosquito -P mosquito -t prueba
```

Instalación del Editor de Configuración

Para que funcione el **Hass Configurator** <https://www.home-assistant.io/addons/configurator/> debemos de seguir los pasos especificados en la página de su creador <https://github.com/danielperna84/hass-configurator>

Referencias

- <https://swabbster.wordpress.com/2017/05/31/setting-up-home-assistant-on-the-raspberry-pi/>
- <http://nanolec.blogspot.com.es/2017/07/instalar-homeassistant-en-orange-pi-zero.html>
- <https://magazine.odroid.com/es/article/home-assistant/>
- <https://github.com/home-assistant/hassbian-scripts>
- <https://www.home-assistant.io/docs/installation/raspberry-pi/>
- <http://www.richa1.com/RichardAlbritton/installing-home-assistant-with-hassbian/>

From:

<https://intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:

<https://intrusos.info/doku.php?id=domotica:homeassistan&rev=1529264333>

Last update: **2023/01/18 13:52**

