zulip, chat

# Instalación de un servidor Zulip

Partimos de una mv de 4Gb con Ubuntu

## Descargamos el paquete de instalación

```
cd $(mktemp -d)
wget https://www.zulip.org/dist/releases/zulip-server-latest.tar.gz
```

#### **Descomprimimos**

```
tar -xf zulip-server-latest.tar.gz
```

### **Ejecutamos**

Si vamos a utilizar un certificado de https://letsencrypt.org/es/

```
sudo -s # If not already root
./zulip-server-*/scripts/setup/install --certbot --email=YOUR_EMAIL --
hostname=YOUR_HOSTNAME
```



por supuesto para que funcione tienes que cumplir con los requisitos y tener tu dominio redireccionado a la ip del servidor

En caso de utilizar un servidor para pruebas y usar un certificado autofirmado.

```
./zulip-server-*/scripts/setup/install --self-signed-cert --
email=YOUR_EMAIL --hostname=YOUR_HOSTNAME
```

## **Configurar el correo**

Para configurar Zulip para que pueda enviar notificaciones por correo debemos hacer los isquiente :

1. Editar el fichero /etc/zulip/settings.py y modificar las siguientes líneas quitando la # y poniendo los datos de tu servidor de correo

```
sudo nano /etc/zulip/settings.py
```

```
#EMAIL_HOST = 'smtp.example.com'
#EMAIL_HOST_USER = ''
#EMAIL_USE_TLS = True
#EMAIL_PORT = 587
```

Por ejemplo para usar el servidor de Google quedaría así

```
EMAIL_HOST = 'smtp.gmail.com'
EMAIL_HOST_USER = 'GMAILADDRESS'
EMAIL_USE_TLS = True
EMAIL_PORT = 587
```



Donde GMAILADDRESS es la dirección de correo de tu cuenta de Gmail

Ahora debemos editar el fichero /etc/zulip/zulip-secrets.conf y añadir la siguiente línea al final del mismo

```
sudo nano /etc/zulip/zulip-secrets.conf
```

```
email_password = PASSWORD
```

Donde PASSWORD es la contraseña de la cuenta de correo. En el caso de usar Gmail para enviar correos, sería la contraseña de la cuenta que usamos para validarnos en Gmail

Guardar el fichero y reiniciar el servidor para aplicar los cambios

```
su zulip -c '/home/zulip/deployments/current/scripts/restart-server'
```

### Reiniciar el servidor

Si cambiamos algún parámetro de la configuración tendremos que reiniciar el servidor con el siguiente comando para que aplique los cambios.

su zulip -c '/home/zulip/deployments/current/scripts/restart-server'



Por defecto el usuario zulip no tiene contraseña

#### Referencias

- https://github.com/zulip
- https://www.flopy.es/tutorial-instalacion-de-un-servidor-de-zulip-paso-a-paso/

http://intrusos.info/ Printed on 2025/11/02 21:32

• https://www.techrepublic.com/article/how-to-install-the-zulip-chat-server-on-ubuntu-18-04/

From:

http://intrusos.info/ - LCWIKI

Permanent link:

http://intrusos.info/doku.php?id=aplicaciones:zulip

Last update: 2023/01/18 14:10

