

[ampliar](#), [sd](#), [partición](#), [root](#), [extender](#)

Extender partición dev/root

Muchas veces utilizamos una imagen preparada para una tarjeta sd más pequeña que la que estamos usando. Si queremos aprovechar todo el espacio de la tarjeta que estemos usando, debemos realizar los siguientes pasos:

Para ver las particiones que tienen la tarjeta ejecutamos

```
sudo fdisk -l
```

```
Device          Boot  Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/mmcblk0p1          8192   139263   131072   64M  6 FAT16
/dev/mmcblk0p2    139264  3825663  3686400  1,8G  83 Linux
```

Apuntaremos el Start de la partición Type Linux, en mi caso 139264, ya que luego nos hará falta para indicar el inicio de la partición.

Ejecutamos el comando fdisk para modificar las particiones:

```
sudo fdisk /dev/mmcblk0
```

Una vez en la consola de fdisk le daremos a la letra **p** para que nos liste las particiones

```
Disk /dev/mmcblk0: 29,9 GiB, 32099008512 bytes, 62693376 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x000cd8bd
```

```
Device          Boot  Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/mmcblk0p1          8192   139263   131072   64M  6 FAT16
/dev/mmcblk0p2    139264  3825663  3686400  1,8G  83 Linux
```



también es posible que existan más particiones, como por ejemplo la partición de swap

Ahora eliminaremos la partición Linux y si tenemos Linux Swap también, dejando solo la FAT16 sin tocar. Le damos a la **d** para eliminar y seleccionamos la partición 2, y si tenemos la de swap lo repetimos con la 3.

Sin salir del programa, pulsamos ahora **n** y después **p** para volver a crear nuevamente la partición primaria root con todo el tamaño de la tarjeta y empezando por el sector que hemos apuntado antes .

Selecciona como número de partición 2 y cuando te pregunte el First sector o primer sector introduce el que habíamos apuntado. En mi caso 139264.

Por último pulsamos **w** para guardar todos los cambios.



No le des importancia si sale un mensaje de error porque el sistema está cargado y no puede realizar los cambios

Para aplicar los cambios reiniciamos la raspberry y cuando vuelva a arrancar ejecutamos el siguiente comando para redimensionar la partición y hacerla usable

```
sudo resize2fs /dev/mmcblk0
```

Referencias

- <https://www.vichaunter.org/como-se-hace/redimensionar-la-particion-root-raspberrypi-12-3>

From:

<https://intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:

<https://intrusos.info/doku.php?id=electronica:raspberrypi:ampliarsd>

Last update: **2023/01/18 14:36**

