

fortigate, vpn, ipsec

VPN IPSec

En un fortigate las VPNs pueden ser **policy-base** o **route-base**. Hay pequeñas diferencias entre una y otra y por lo general se emplea la **route-base** debido a que es más flexible y sencilla de configurar.

Los pasos para crear una VPN mediante IPSEC son los siguientes:

1. Definir los parámetros de la Fase1
2. Definir los parámetros de la Fase2
3. Especificar las direcciones de origen y de destino

Crear usuarios/grupos de usuarios para la autenticación

Para crear los usuarios vamos a Usuarios & Dispositivos→Usuario →Crear Nuevo

Creamos un grupo para los accesos por vpn → Usuario & Dispositivo →Grupo de Usuario → Crear nuevo

Añadimos el usuario creado al grupo de acceso por vpn

Crear VPN

Ejemplo de una VPN ipsec

The screenshot shows the configuration page for a VPN named 'vpnipsec'. The 'Network' tab is selected, showing the following settings:

- Name:** vpnipsec
- Comments:** (empty field)
- IP Version:** IPv4
- Remote Gateway:** Dialup User
- Interface:** wan1
- Mode Config:** ☒
- IP Version (under Mode Config):** ☒ IPv4 ☐ IPv6
- Client Address Range:** 172.15.1.100-172.15.1.200
- Subnet Mask:** 255.255.255.0
- Use System DNS:** ☒
- Enable IPv4 Split Tunnel:** ☐
- NAT Traversal:** ☐
- Dead Peer Detection:** ☒



El rango de direcciones ip no tienen que coincidir con ningún otro que tengamos en la red

Fase 1


La fase1 tiene dos modos agresivo y principal/main.

Agresivo

Modo más rápido. Va sin encriptar el primer paquete de autenticación , recomendado para clientes remotos

Principal/main

Modo más seguro. El primer paquete de autenticación va encriptado, recomendado para site-to-site




En las versiones anteriores a la 5.2 al pulsar en la fase 1 sobre avanzado si marcamos la casilla Habilitar IPSEC en modo interfaz estamos habilitando la VPN en modo route-based. Si no la marcamos entonces el modo es policy-based

Phase 1 Proposal

Los parámetros que pongamos en este apartado deben de ser los mismos que luego pongamos en la configuración del Forticlient


XAUTH

Si queremos que el usuario a su vez se autentifique



Fase 2

Los parámetros deben de coincidir con los que luego pongamos en el cliente



La encriptación más segura que tenemos con esta versión es la AES256 con la autenticación SHA512

Debug de la conexión VPN

Para hacer un debug de la conexión IPSEC hay que ejecutar los siguientes comandos:

1. Habilitar el modo debug

```
diag debug enable
```

2. Para ver los mensaje ipsec

```
diag debug app ike -1
```

3. Para salir del modo debug

```
diag debug reset  
diag debug disable
```

Verificar parámetros vpn

```
diag vpn ike config list
```

Referencias

- <http://cookbook.fortinet.com/ipsec-vpn-troubleshooting/>
- VPN con certificados
<http://docs.fortinet.com/fos50hlp/50/index.html#page/FortiOS%25205.0%2520Help/Certificates.077.33.html>
- <http://docs.fortinet.com/fgt/handbook/50/fortigate-ipsec-50.pdf>
- <http://docs.fortinet.com/fos50hlp/50/index.html#page/FortiOS%25205.0%2520Help/IntroVPN.html>
- <http://itsecworks.wordpress.com/2012/03/22/debugging-fortigate-vpns/>
- <http://www.soportejm.com.sv/kb/index.php/article/ipsec-dialup>
- <http://www.bujarra.com/hacer-una-vpn-con-ipsec-en-fortigate/>
- <http://firewallguru.blogspot.com.es/2009/05/creating-self-signed-certificates-for.html>

From:
<https://intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:
<https://intrusos.info/doku.php?id=hardware:fortigate:vpn&rev=1523001273>

Last update: **2023/01/18 14:16**

