

vdi, plantilla, windows, 2012, maestra, master, gold

## Plantilla maestra con Windows 2012

Vamos a crear una plantilla maestra usando un Windows 2012 Datacenter que usaremos para desplegar escritorios virtuales para los usuarios de nuestro dominio.



En mi caso el despliegue está realizado sobre vmware, por lo que los pasos pueden cambiar para otra plataforma

### Crear la Máquina Virtual

Lo primero será crear la máquina virtual, donde posteriormente instalaremos el SO con las siguientes características

- 2 CPUs
- mínimo de 2.5 GB de memoria . Expandimos la opción de memoria y marcamos la casilla **Res. memoria invitado completa (toda bloq.)**
- Seleccionamos un tamaño de disco acorde a nuestras necesidades. Se supone que el rendimiento mejora si optamos por usar discos de tamaño fijo y no del tipo think, lo que si es necesario es que el almacenamiento de nuestras imágenes VDI sea en discos SSD
- En Adaptador de red seleccionamos VMXNET3.
- En la sección de Tarjeta de Vídeo elegimos el número máximo de pantallas que vamos a usar y la cantidad total de memoria para dichas pantallas.

Display Resolution Standard	Width, in Pixels	Height, in Pixels	1-Monitor Overhead	2-Monitor Overhead	3-Monitor Overhead	4-Monitor Overhead
VGA	640	480	1.20 MB	3.20 MB	4.80 MB	5.60 MB
WXGA	1280	800	4.00 MB	12.50 MB	18.75 MB	25.00 MB
1080p	1920	1080	8.00 MB	25.40 MB	38.00 MB	50.60 MB
WQXGA	2560	1600	16.00 MB	60.00 MB	84.80 MB	109.60 MB
UHD (4K)	3840	2160	32.00 MB	78.00 MB	124.00 MB	Not supported




Las opciones anteriores pueden variar dependiendo del tipo de escritorio que necesitemos

En opciones de máquina virtual → Avanzado → Editar configuración → Agregar Parámetros de configuración

En nombre ponemos **devices.hotplug** y en Valor ponemos **false** y pinchamos en el botón agregar

Hardware virtual | **Opciones de máquina virtual** | Reglas de SDRS | Opciones de vApp

- ▶ Administración de energía
- ▶ Opciones de arranque *Expandir para ver las opciones de arranque*
- ▶ Cifrado *Expandir para ver la configuración de cifrado*
- ▼ Avanzado
  - Configuración
    - Deshabilitar aceleración
    - Habilitar registro
  - Depuración y estadísticas **Ejecutar normalmente**
  - Ubicación del archivo de intercambio
    - Valor predeterminado  
Use la configuración del clúster o del host que contenga la máquina virtual.
    - Directorio de la máquina virtual  
Almacene los archivos de intercambio en el mismo directorio que virtual.
    - Almacén de datos especificado por el host  
Almacene los archivos de intercambio en el almacén de datos especificado por el host que deben usar los archivos de intercambio. Si esto no es así, almacene los archivos de intercambio en el mismo directorio que virtual. Si se utiliza un almacén de datos que no es visible para el host durante la operación de vMotion, se puede afectar el rendimiento de las máquinas virtuales afectadas.
  - Parámetros de configuración **Editar configuración...**
  - Sensibilidad de latencia **Normal** ⓘ
  - ▶ Canal de fibra NPIV *Expandir para ver la configuración de canal de fibra de NPIV*



## Creación plantilla base

Los pasos a realizar partiendo de la máquina virtual que acabamos de crear son los siguientes

1. Realizamos una instalación básica de windows 2012 datacenter.
2. Una vez instalada procedemos a actualizarla.
3. Instalamos las Vmware Tools
4. Ponemos una clave del tipo kms para nuestra imagen → en caso de problemas mirar <https://intrusos.info/doku.php/windows:evaluacion>
5. Ejecutamos el sysprep sobre esta imagen y guardamos como plantilla base de 2012 (para tener una imagen para desplegar distintas pantallas )

```
SYSPREP /OOBE /GENERALIZE /SHUTDOWN /MODE:VM
```


6. Clonamos la plantilla base a una nueva máquina virtual que será nuestra plantilla maestra.

## Creación plantilla maestra


Una vez que hemos la nueva mv la vamos a preparar para convertir en nuestra plantilla maestra

1. Está nueva mv debemos de configurarla para que se le asigne la ip por DHCP
2. La plantilla NO puede estar agregada a un Directorio Activo (El agregarlo a un Dominio se hace desde el UDS)
3. la plantilla no puede estar configurada en auto-login de un usuario (se hace desde el UDS )
4. Habilitamos la característica NET Framework 3.5
5. Actualizamos Windows, una vez actualizada desde servicios deshabilitamos las actualizaciones

automáticas



6. Habilitamos la conexión remota por RDP . Panel de Control→ Sistema y Seguridad → Sistema → Configuración de Acceso Remoto → Permitir las conexiones remotas a este equipo.



También debemos asegurarnos de que el firewall no bloquea las conexiones al puerto 3389.

7. Descargamos e instalamos el Actor UDS. Desde la GUI de nuestro servidor UDS




8. Procedemos a Configuramos el Actor para que conecte con nuestro servidor de UDS. Menú Aplicaciones



9. Debemos de especificar la ip o nombre DNS de nuestro **UDS Server Host** y la **UDS Master Key** . Una vez rellenamos hacemos una prueba de conexión y si todo va bien guardamos.

La UDS Master Key se obtiene desde el panel de control del servidor UDS→Herramientas→Configuración→Pestaña Security→el valor del campo Master Key



## Optimización

Ya tenemos una plantilla maestra, pero aún debemos de optimizarla para mejorar su rendimiento. Lo primero será descargarnos la siguiente herramienta <https://flings.vmware.com/vmware-os-optimization-tool> El siguiente paso será actualizar las plantillas que trae el programa, para tenerla la versión actualizada de dicha plantilla y aplicar las políticas de optimización.



Las plantillas para crear escritorios no permanentes no necesitan antivirus, ya que se crean y se destruyen con la sesión del usuario

- En propiedades del sistema→opciones avanzadas →Rendimiento →botón Configuración - > Efectos visuales →**Ajustar para tener el mejor rendimiento**
- En propiedades del sistema→opciones avanzadas →Rendimiento →botón Configuración - > Opciones avanzadas → **Ajustar para mejorar el rendimiento de programas**
- En propiedades del sistema→opciones avanzadas →Rendimiento →botón Configuración - > Prevención de Ejecución de datos →**quitar todo**
- Panel de Control→Hardware→Opciones de Energía →apagar las pantallas → **nunca**
- Panel de Control→Hardware→Opciones de Energía →poner el equipo en estado de suspensión → **nunca**

## Deshabilitar Servicios innecesarios

Atención este paso depende mucho del uso de la plantilla. Para un escritorio de usuario normal podemos desactivar lo siguiente:

Seervicio	Recomendación	
Servicio de transferencia inteligente en segundo plano	Deshabilitado	Este servicio utiliza el ancho de banda de red inactivo para servicios como Windows Update. Como se van a desactivar servicios que dependen de BITS este servicio se desactivará
Experiencia con aplicaciones	Deshabilitado	Aplica automáticamente las actualizaciones desoftware a los programas. Esta funcionalidad no suele ser necesaria en un entorno de escritorio virtual

Seervicio	Recomendación	
Publicación de recurso de detección de función	Deshabilitado	Este servicio publica información del escritorio en la red para que otros puedan encontrarlos. Esta funcionalidad no suele ser necesaria en un entorno de escritorio virtual

- Servicio de puerta de enlace de nivel de aplicación → Application Layer Gateway Service
- Servicio de transferencia inteligente en segundo plano → Background Intelligent Transfer Service
- Examinador de Equipos → Computer Browser
- Enrutamiento y acceso remoto
- Servicio de directivas de diagnóstico → Diagnostic Policy Service
- Optimizar Unidades → Optimize Drives
- Detección de Hardware Shell → Shell Hardware Detection
- Captura SNMP → SNMP Trap Service
- Detección SSDP → SSDP Discovery
- Superfetch
- Telefonía → Telephony
- Plug and Play → UPnP Device Host
- Windows Update
- Servicio Tienda de Windows → WSService
- Tarjeta Inteligente
- Servicio de Asociación de Dispositivos → Device Association Service
- Servicio de instalación de dispositivos → Device Setup Manager Service
- Windows Defender Service
- Servicio informe de errores de Windows → Windows Error Reporting Service
- Servicio de protocolo de túnel de sockets seguros → Secure Socket Tunneling Protocol Service
- Instantáneas de volumen → VSS

## Personalización de la plantilla maestra

### Personalizar el Menú de Inicio

Los accesos directos a los programas se encuentran en dos carpetas:

- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
- C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs

Para quitar los accesos bastará con eliminar los que no queramos, para quitarlos del menú de inicio.

## Referencias

- <https://techzone.vmware.com/creating-optimized-windows-image-vmware-horizon-virtual-desktp#1150978>
- <https://www.udsenderprise.com/es/uds-enterprise/documentacion/>
- <https://www.maquinasvirtuales.eu/optimizacion-plantilla-vdi-citrix-y-vmware/>

From:

<https://intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:

<https://intrusos.info/doku.php?id=virtualizacion:vdi:plantilla:2012&rev=1619010691>

Last update: **2023/01/18 14:40**

