

Aumentar el tamaño del disco de una Máquina Virtual

Antes que nada deberemos hacer una copia de seguridad de la Máquina virtual, borrar los snapshots de esa máquina.

En windows

Si incrementas el espacio de disco de una VM Windows desde Edit Settings, luego deberás incrementar el espacio de tu partición en Windows mediante el comando DiskPart:

1. Incrementa el espacio del disco virtual desde la edición de propiedades de la VM.
2. Arranca y accede a la VM.
3. Accede al gestor de discos y haz un rescane de discos. Verás que el espacio que has asignado de más queda en color negro en el gráfico de discos.
4. Ejecuta DISKPART desde un CMD (recuerda tener el servicio Virtual Disk Service arrancado)
5. Ejecuta: list disk y detecta qué disco has ampliado. Una vez detectado, ejecuta Select disk <x>, donde <x> es el número de disco que has detectado a ampliar.
6. Ejecuta: list partition y detecta la partición que quieres ampliar. Una vez detectada, ejecuta select partition <y>, donde <y> es la partición que has detectado a ampliar.
7. Ejecuta: extend
8. Verifica que tu partición se ha incrementado en el espacio que le has asignado.

Si la imagen es de un equipo con windows ejecutar el administrador de disco para ampliar la partición

En Linux

1. Ampliar el disco desde el vcenter o la consola ESX
2. Poner un livecd con Qt parted y arrancar con dicha imagen
3. Pasar la partición swap al final
4. Ampliar la partición Linux
5. Ampliar cambios y reiniciar

Expandir el disco

ejecutar

```
vmware-vdiskmanager -x tamañoGb discomv.vmdk
```

Agregar un nuevo disco

En una MV con windows es automático, añadimos el disco y desde el administrador de disco podremos ver el nuevo disco y darle formato , etc.

con una MV en Linux el proceso es el siguiente:

1. Miramos `/proc/scsi/scsi` y apuntamos los datos.
2. Añadimos un disco a la máquina virtual desde el Vcenter o el cliente de vmware
3. Volvemos a mirar `/proc/scsi/scsi` y nos fijamos sobre todo en el tercer parámetro (ID del disco) ya que normalmente las VM sólo suelen tener una controladora SCSI
4. Suponiendo que la id del nuevo disco sea 1 ejecutamos en la VM

```
echo "scsi add-single-device" 0 0 1 0 > /proc/scsi/scsi
```

5. Si lo que queremos es quitar el disco sería con

```
echo "scsi remove-single-device" 0 0 1 0 > /proc/scsi/scsi
```

From:

<https://intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:

https://intrusos.info/doku.php?id=virtualizacion:vmware:ampliar_disco&rev=1389130037

Last update: **2023/01/18 14:22**

