

Wake on land

El wake on land permite que el adaptador de red reanime un sistema en el que tengamos habilitado la Administración avanzada de energía (APM) cuando la conexión de red establece un enlace.

Los sistemas ACPI (Configuración avanzada e interfaz de energía) se pueden reanimar a partir de los siguientes estados:

- en espera (S3)
- en reposo (S4)
- apagado (S5) . Si el BIOS del sistema lo admite, los sistemas ACPI se pueden reanimar a partir de un estado de apagado.

NOTAS:

Para reanimar el sistema a partir de un estado S5, debe habilitar la opción Activar en Magic Packet a partir del estado apagado. Debe perderse el enlace antes de que el sistema se coloque en un estado S5 a fin de reanimar el sistema con un evento de activación del enlace. En Microsoft* Windows* 7 o posterior, debe habilitar Activar en Magic Packet o Activar al coincidir el patrón para que Activar en enlace funcione correctamente.

Para activar el WOL en un equipo hay que activarlo en la BIOS del equipo y también deberemos de activarlo en el Sistema Operativo, después necesitamos una herramienta tipo mc-wol (<http://www.matcode.com/wol.htm>) o dameware para y conocer la dirección mac de la tarjeta para activarlo remotamente

Para iniciar el equipo remotamente

Si estamos en la misma red que el equipo

Desde una consola lanzamos MC-WOL <mac de la tarjeta de red> . Por ejemplo

```
MC-WOL 00:01:02:5C:A1:B2
```

Si estamos en otra red distinta de donde está el equipo

MC-WOL <mac de la tarjeta de red> /a <dirección del broadcast de esa red>.

```
MC-WOL 00:01:02:5C:A1:B2 /a 192.168.1.255
```



No todas las redes tienen permitidos enviar desde otra red distinta el Magic Packet



en Dameware también hay que definir el puerto, que suele ser 32767, 65535 o el 0

Otros programas

- <http://sourceforge.net/projects/aquilawol/>
- Con muchas opciones avanzadas → <https://oette.wordpress.com/wol2/>
- Permite definir cuando apagar un equipo → <http://www.ampsoft.net/utilities/WinOFF.php>
- Permite controlar y encender un equipo remotamente <http://www.teamviewer.com/es/>

From:

<https://intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:

<https://intrusos.info/doku.php?id=hardware:wol&rev=1554976537>

Last update: **2023/01/18 13:53**

