

Acceso remoto a nuestro Equipo


Una de las cosas que podemos hacer con UDS es configurarlo para acceder remotamente a equipo físicos de nuestra oficina. Por supuesto el equipo deberá de estar encendido y tener habilitada la opción de conectarse por escritorio remoto.

Los pasos a seguir serían:

1. Creamos un nuevo servicio del tipo Static IP machine provider
2. Le asignamos un nombre y guardamos
3. Seleccionamos el servicio que acabamos de crear y en la pestaña inferior llamada Servicios → pinchamos el botón Nuevo
4. Seleccionamos Estática, IP Simple
5. Rellenamos los campos . En dirección ip podemos poner el nombre DNS del equipo.
6. Vamos a la opción Pools de servicios y pinchamos en el botón nuevo
7. Rellenamos los campos y en la casilla servicio base seleccionamos el equipo que creamos anteriormente y guardamos
 1. Volvemos a seleccionar el pool de servicio que acabamos de crear:
 2. vamos a la pestaña **Grupos** → Botón **Nuevo**
 3. Seleccionamos el autenticador y el grupo que tendrá acceso (tendrán que haber sido previamente creados)
 4. Pestaña Transportes → Botón nuevo
 5. Seleccionamos el transporte

Paso 1

Creación del Servicio del tipo **Static IP Machine Provider**



Nuevo proveedor de servicios de tipo Static IP Machines Provider

Etiquetas [Añadir etiqueta...](#)

Nombre

Comentarios

[Prueba](#) [Cerrar](#) [Guardar](#)

Registros de 1 a 6 de 6. Seleccionar una fila

Resumen Servicios Uso Registros

Servicios de prueba

Nombre	IP	Editar	Información	Eliminar	Clas	Filtro
Estática, IP Simple						
Estática, Múltiples IPs						

No hay registros. Haga clic en una fila para seleccionarlo

Nuevo servicio de tipo Estática, IP Simple

Etiquetas [Añadir etiqueta...](#)

Nombre

Comentarios




IP de Máquina

[Cerrar](#) [Guardar](#)

 Podemos poner la ip o si tenemos el DNS en nuestra red, el nombre dns completo del equipo

Paso 2

Creamos un nuevo Pool de Servicios



Paso 3

Para ese pool de servicios que acabamos de crear definimos el grupo y el transporte, que previamente deben de haber sido creados



En la pestaña transporte definimos el mismo



En los ordenadores clientes es muy importante tener habilitado el escritorio remoto con la opción de permitir cualquier versión del escritorio remoto

From:
<https://intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:
<https://intrusos.info/doku.php?id=virtualizacion:vdi:uds:accesoremoto&rev=1603448869>

Last update: **2023/01/18 14:40**

