

## Servidor KMS

Los pasos que vamos a realizar son los siguientes:

1. Permitir el tráfico por el puerto TCP 1688 en el SO del servidor y en los firewall de red
2. Instalar el rol

## Permitir tráfico

KMS utiliza el puerto TCP 1688, con lo que tendremos que permitir dicho tráfico tanto a nivel firewall de sistema operativo, como de otros firewalls que existan en la red

## Instalar el KMS en el Servidor de Windows

Este Rol no requiere muchos recursos, por lo que no es necesario un servidor en exclusiva , pudiendo instalarse el KMS en cualquier servidor del dominio.



Para la instalación de este rol hay que hacerlo con un usuario con permisos de administrador en el Dominio

Desde el panel de control del servidor elegimos agregar un nuevo rol



The screenshot shows the 'Administrador del servidor' (Server Manager) interface. The main area displays a configuration wizard for the local server with the following steps:

1. Configurar este servidor local
2. Agregar roles y características
3. Agregar otros servidores para administrar
4. Crear un grupo de servidores
5. Conectar este servidor a servicios de nube

Below the wizard, the 'GRUPOS DE SERVIDORES Y ROLES' (Server Groups and Roles) section shows the following installed roles:

Nombre del rol	Cantidad
IIS	1
Servicios de archivos y de almacenamiento	1
WSUS	1

Each role card includes a green plus icon and a list of associated features: Estado, Eventos, Servicios, Rendimiento, and Resultados de BPA.





### ¿Desea agregar las características requeridas para Volume Activation Services?

Las siguientes herramientas son necesarias para administrar esta característica, pero no tienen que instalarse en el mismo servidor.

- ▲ Herramientas de administración remota del servidor
  - ▲ Herramientas de administración de roles
    - [Herramientas] Herramientas de activación de licencias por

Incluir herramientas de administración (si es aplicable)

Agregar características Cancelar



From:

<http://intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:

<http://intrusos.info/doku.php?id=windows:2019:kms&rev=1591707648>

Last update: **2023/01/18 14:24**

