

Servicios innecesarios en máquinas VDI

Esta es una lista de servicios a deshabilitar para una máquina del tipo escritorio **no persistente**



Ojo esta lista no hay que tomarsela al pie de la letra, ya que en según que casos concretos podemos necesitar ciertos servicios.



algunos de estos servicios pueden no estar presente dependiendo de la versión de Windows que utilices en tu plantilla

Servicio	Nombre en Inglés	Recomendación	Explicación
Servicio de transferencia inteligente en segundo plano		Deshabilitado	Este servicio utiliza el ancho de banda de red inactivo para servicios como Windows Update. Como se van a desactivar servicios que dependen de BITS este servicio se desactivará
Experiencia con aplicaciones		Deshabilitado	Aplica automáticamente las actualizaciones desoftware a los programas. Esta funcionalidad no suele ser necesaria en un entorno de escritorio virtual
Publicación de recurso de detección de función		Deshabilitado	Este servicio publica información del escritorio enla red para que otros puedan encontrarlos. Esta funcionalidad no suele ser necesaria en un entorno de escritorio virtual
Examinador de equipos	Computer Browser	Deshabilitado	Mantiene una lista actualizada de equipos en la red y proporciona esta lista a los equipos designados como exploradores. Esta funcionalidad no suele ser necesaria en un entorno de escritorio virtual
Servicio de puerta de enlace de nivel de aplicación	Application Layer Gateway Service		
Servicio de transferencia inteligente en segundo plano	Background Intelligent Transfer Service		
Enrutamiento y acceso remoto			
Servicio de directivas de diagnostico	Diagnostic Policy Service		
Optimizar Unidades	Optimize Drives		

Detección de Hardware Shell	Shell Hardware Detection		
Captura SNMP	SNMP Trap Service		
Detección SSDP	SSDP Discovery		
Superfetch			
Telefonía	Telephony		
Plug and Play	UPnP Device Host		
Windows Update			
Servicio Tienda de Windows	WSService		
Tarjeta Inteligente			
Servicio de Asociación de Dispositivos	Device Association Service		
Servicio de instalación de dispositivos	Device Setup Manager Service		
Windows Defender Service			
Servicio informe de errores de Windows	Windows Error Reporting Service		
Servicio de protocolo de túnel de sockets seguros	Secure Socket Tunneling Protocol Service		
Instantáneas de volumen	VSS		
Experiencia con aplicaciones		Deshabilitado	Aplica automáticamente las actualizaciones de software a los programas.
Servicio Cifrado de unidad BitLocker		Deshabilitado	
Servicio del módulo de copia de seguridad a nivel de bloque		Deshabilitado	
Escucha de GrupoHogar		Deshabilitado	Los VDI suelen estar agregados en dominio
Proveedor de GrupoHogar		Deshabilitado	Los VDI suelen estar agregados en dominio
Servicio de intercambio de datos de Hyper-V		Deshabilitado	
Servicio de cierre de invitado de Hyper-V		Deshabilitado	
Servicio de latido de Hyper-V		Deshabilitado	Esta funcionalidad no es necesaria
Servicio de virtualización de escritorio remoto de Hyper-V		Deshabilitado	Esta funcionalidad no es necesaria
Servicio de sincronización de hora de Hyper-V		Deshabilitado	Esta funcionalidad no es necesaria

Solicitante de instantáneas de volumen de Hyper-V		Deshabilitado	Esta funcionalidad no es necesaria
Protección infantil		Deshabilitado	Esta funcionalidad no es necesaria
Ayuda del Panel de control de Informes de problemas y soluciones		Deshabilitado	Este servicio proporciona ayuda para ver, enviar y borrar los informes de problemas del nivel de sistema para el panel de control de los Informes de problemas y soluciones. Esta funcionalidad no suele ser necesaria en un entorno de escritorio virtual
Dispositivo host de UPnP		Deshabilitado	Permite que los dispositivos UPnP se hospeden en el equipo. Esta funcionalidad no suele ser necesaria en un entorno de escritorio virtual

From:
<https://intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:
<https://intrusos.info/doku.php?id=virtualizacion:vgi:plantilla:servicios&rev=1619091518>

Last update: **2023/01/18 14:40**

