


Acceso remoto a nuestro Equipo

Una de las cosas que podemos hacer con UDS es configurarlo para acceder remotamente a equipo físicos de nuestra oficina. Por supuesto el equipo deberá de estar encendido y tener habilitada la opción de conectarse por escritorio remoto.

Los pasos a seguir serían:

1. Creamos un nuevo servicio del tipo Static IP machine provider
2. Le asignamos un nombre y guardamos
3. Seleccionamos el servicio que acabamos de crear y en la pestaña inferior llamada Servicios → pinchamos el botón Nuevo
4. Seleccionamos Estática, IP Simple
5. Rellenamos los campos . En dirección ip podemos poner el nombre DNS del equipo.
6. Vamos a la opción Pools de servicios y pinchamos en el botón nuevo
7. Rellenamos los campos y en la casilla servicio base seleccionamos el equipo que creamos anteriormente y guardamos
 1. Volvemos a seleccionar el pool de servicio que acabamos de crear:
 2. vamos a la pestaña **Grupos** → Botón **Nuevo**
 3. Seleccionamos el autenticador y el grupo que tendrá acceso (tendrán que haber sido previamente creados)
 4. Pestaña Transportes → Botón nuevo
 5. Seleccionamos el transporte



UDS

Servicios

Proveedores de servicios

Nuevo Editar Mantenimiento Borr

- Proveedor de plataforma Azure
- Proveedor de Plataforma HyperV (experimental)
- Proveedor de Plataforma Nutanix Acrópolis
- Proveedor de plataforma OpenGnsys
- Proveedor de Plataforma OpenNebula
- Proveedor de Plataforma OpenStack
- Proveedor de plataforma OpenStack legacy
- Proveedor de plataforma RDS
- Proveedor de Plataforma VMware vCenter
- Proveedor de Plataformas oVirt/RHEV
- Proveedor de plataformas XenServer/XCP-ng
- Static IP Machines Provider**
- VCloud Director plataforma proveedor

Nuevo proveedor de servicios de tipo Static IP Machines Provider

Etiquetas [Añadir etiqueta...](#)

Nombre

Comentarios

Prueba Cerrar Guardar

LCWIKI

🇪🇸 Español

👤 Luis Carlos Suárez Oliva

Registros de 1 a 6 de 6. Seleccionar una fila

⏪ 1 ⏩

Resumen

Servicios

Usos

Registros

Servicios de prueba

Nuevo

IP Editor

Información

Eliminar

Kia

Estática, IP Simple

Estática, Múltiples IPs

Comentarios

Tipo

País de Servicios

Servicios de usuario

No hay registros. Haga clic en una fila para seleccionarla

Nuevo servicio de tipo Estática, IP Simple

Etiquetas

Nombre

Comentarios

IP de Máquina

Adadir etiqueta...

ordenadorLC

Comentarios para este elemento

192.168.1.100

Cerrar

Guardar



Resumen



Servicios



Autenticadores



Os Managers



Conectividad



Calendarios



Pools de servicios



Herramientas ▼

Last update:

2023/01/18 14:40 virtualizacion:vdi:uds:accesoremoto <https://intrusos.info/doku.php?id=virtualizacion:vdi:uds:accesoremoto&rev=1593589994>

Resumen Servicios asignados Grupos Transportes Acciones programadas Calendarios de acceso Registros

Grupos asignados

Nuevo **Modificar** XLS Filtro

Nombre	Comentarios	Estado
Vacía		

Agregar grupo

Autenticador Nothing selected

Grupo Nothing selected

Cerrar Guardar

Editar service pool ordLC

Principal Avanzado Visualización Disponibilidad

Etiquetas **Modificar etiquetas...**

Nombre ordLC

Nombre corto ordLC

Comentarios Comentarios para este elemento

Servicio base Equipos TIC\ORDLC

OS Manager Nothing selected

Cerrar Guardar

From:

<https://intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:

<https://intrusos.info/doku.php?id=virtualizacion:vdi:uds:accesoremoto&rev=1593589994>

Last update: 2023/01/18 14:40

