

Acceso remoto a nuestro Equipo


Una de las cosas que podemos hacer con UDS es configurarlo para acceder remotamente a equipo físicos de nuestra oficina. Por supuesto el equipo deberá de estar encendido y tener habilitada la opción de conectarse por escritorio remoto.

Los pasos a seguir serían:

1. Creamos un nuevo servicio del tipo Static IP machine provider
2. Le asignamos un nombre y guardamos
3. Seleccionamos el servicio que acabamos de crear y en la pestaña inferior llamada Servicios → pinchamos el botón Nuevo
4. Seleccionamos Estática, IP Simple
5. Rellenamos los campos . En dirección ip podemos poner el nombre DNS del equipo.
6. Vamos a la opción Pools de servicios y pinchamos en el botón nuevo
7. Rellenamos los campos y en la casilla servicio base seleccionamos el equipo que creamos anteriormente y guardamos
 1. Volvemos a seleccionar el pool de servicio que acabamos de crear:
 2. vamos a la pestaña **Grupos** → Botón **Nuevo**
 3. Seleccionamos el autenticador y el grupo que tendrá acceso (tendrán que haber sido previamente creados)
 4. Pestaña Transportes → Botón nuevo
 5. Seleccionamos el transporte

Paso 1

Creación del Servicio del tipo **Static IP Machine Provider**



Nuevo proveedor de servicios de tipo Static IP Machines Provider

Etiquetas

Añadir etiqueta...

Nombre

Nombre de este elemento

Comentarios

Comentarios para este elemento

Prueba

Cerrar

Guardar

Registros de 1 a 6 de 6. Seleccionar una fila

Registros

Resumen

Servicios

Uso

Registros

Servicios de prueba

Nuevo

IP Editor

Información

Activar

XLS

Estática, IP Simple

Estática, Múltiples IPs

Comentarios

Tipo

Pool de Servicios

Servicios de usuario

No hay registros. Haga clic en una fila para seleccionarla

Nuevo servicio de tipo Estática, IP Simple

Etiquetas

Añadir etiqueta...

Nombre

ordenadorLC

Comentarios

Comentarios para este elemento

IP de Máquina

192.168.1.100

Cerrar

Guardar



Podemos poner la ip o si tenemos el DNS en nuestra red, el nombre dns completo del equipo

Paso 2

Creamos un nuevo Pool de Servicios

The image shows a web application interface for UDS (Unified Device System). The sidebar menu on the left contains the following items:

- Resumen
- Servicios
- Autenticadores
- Os Managers
- Conectividad
- Calendarios
- Pools de servicios** (highlighted with a mouse cursor)
- Herramientas

The main content area displays a tabbed interface with the following tabs: Resumen, Servicios asignados, **grupos**, transportes, Acciones programadas, Calendarios de acceso, and Registros. The 'grupos' tab is active, showing a table with columns: Nombre, Comentarios, and Estado. The table is currently empty, with a 'Vacío' status message.

Below the table, there is a modal window titled 'Agregar grupo'. It contains two dropdown menus:

- Autenticador: Nothing selected
- Grupo: Nothing selected

At the bottom right of the modal, there are two buttons: 'Cerrar' and 'Guardar'.

Editar service pool ordLC

Principal

Avanzado

Visualización

Disponibilidad

Etiquetas

Añadir etiqueta...

Nombre

ordLC

Nombre corto

ordLC

Comentarios

Comentarios para este elemento

Servicio base

Equipos TIC\ORDLC

OS Manager

Nothing selected

Cerrar

Guardar

From:
<https://intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:
<https://intrusos.info/doku.php?id=virtualizacion:vdi:uds:accesoremoto&rev=1593590436>

Last update: 2023/01/18 14:40

