

[kms,, server,, 2019,, windows](#)

Servidor KMS en Windows Server 2019

Los pasos que vamos a realizar son los siguientes:

1. Permitir el tráfico por el puerto TCP 1688 en el SO del servidor y en los firewall de red
2. Instalar el rol

Permitir tráfico

KMS utiliza el puerto TCP 1688, con lo que tendremos que permitir dicho tráfico tanto a nivel firewall de sistema operativo, como de otros firewalls que existan en la red

Instalar el KMS en el Servidor de Windows



Instalar el Rol


Este Rol no requiere muchos recursos, por lo que no es necesario un servidor en exclusiva , pudiendo instalarse el KMS en cualquier servidor del dominio.



Para la instalación de este rol hay que hacerlo con un usuario con permisos de administrador en el Dominio

Desde el panel de control del servidor elegimos agregar un nuevo rol







Asistente para agregar roles y características



¿Desea agregar las características requeridas para Volume Activation Services?

Las siguientes herramientas son necesarias para administrar esta característica, pero no tienen que instalarse en el mismo servidor.



- ▲ Herramientas de administración remota del servidor
 - ▲ Herramientas de administración de roles
 - [Herramientas] Herramientas de activación de licencias por



☒ Incluir herramientas de administración (si es aplicable)

Agregar características

Cancelar



Configuración

Una vez instalado el rol el siguiente paso es configurarlo

Herramientas de activación de volúmenes

Seleccionar método de activación de volumen

Introducción

Tipo de activación

Administración de claves de producto

Configuración

Puede modificar una configuración de activación de volúmenes existente o crear una nueva. Seleccione el método que desee administrar y, para el Servicio de administración de claves, el servidor donde está instalado el servicio.

Si necesita usar otras credenciales distintas a las de su cuenta actual, escriba el nombre de usuario y la contraseña antes de continuar.

☒ Activación basada en Active Directory

☐ Servicio de administración de claves (KMS)

Examinar...

☐ Credenciales alternativas (opcional)

Nombre de usuario:

Contraseña:

< Anterior

Siguiente >

Cerrar

Herramientas de activación de volúmenes

Administrar objetos de activación

Introducción

Tipo de activación

Administración de claves de producto

Configuración

Nombre de usuario: administrador

Nombre de usuario: administrador

Instale su clave de host del Servicio de administración de claves (KMS) para crear un nuevo objeto de activación.

☒ Instalar su clave de host de KMS


☐ Escribir un nombre para mostrar para su nuevo objeto de activación (opcional)

☐ Pasar a configuración

< Anterior

Siguiente >

Cerrar



From:
<https://intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:
<https://intrusos.info/doku.php?id=windows:2019:kms&rev=1591788804>

Last update: **2023/01/18 14:24**

